



PC Health Check


Étapes à suivre pour exécuter l'application PC Health Check

COMPATIBILITÉ DE WINDOWS 10 À WINDOWS 11


EXÉCUTION DE L'APPLICATION PC HEALTH CHECK

L'application PC Health Check est disponible en Anglais seulement


- 1 À partir d'un navigateur Web:
<https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp>



- 2 Lorsque le téléchargement est fini, cliquez sur **WindowsPCHealthCheckSetup.msi** dans la notification de votre navigateur.




- 3 Consultez le contrat de licence, puis cliquez sur **"I Accept"**. Une fois accepté, cliquez sur **"Install"**



- 4 Une fois la configuration de l'application Windows terminée, cliquez sur **"Finish"** pour lancer l'application.



- 5 Cliquez sur **"Check Now"** pour commencer à analyser la compatibilité de Windows 11 sur votre ordinateur.



- 6 Une fois le scan terminé, 3 scénarios différents sont possibles.

- a) *Your organization manages updates on this pc*
- b) *The PC meets Windows 11 requirements*
- c) *The PC doesn't currently meet Windows 11 requirements.*


Voir l'action requise à la page suivante

EXÉCUTION DE L'APPLICATION PC HEALTH CHECK

L'application PC Health Check est disponible en Anglais seulement


Résultats de l'application "PC Health Check"

a) Message d'attente




Si vous obtenez le message suivant, c'est que l'ordinateur est géré par UAP et vous recevrez la mise à niveau à distance, ou un nouvel ordinateur. **Aucune action à prendre de votre côté.**

b) Message de réussite (poste compatible)



Votre ordinateur est compatible avec Windows 11 et recevra la mise à jour une fois qu'elle sera disponible. **Vous n'avez aucune action à prendre envers cet ordinateur pour l'instant.**

c) Message d'échec (non compatible)



Votre ordinateur est incompatible avec Windows 11 et ne peut pas effectuer la mise à jour. Vous devez passer une commande pour la remplacer par un nouveau poste W11 aussitôt que possible. **UAP offre des options d'achat ou de location à tarif préférentiel pour une durée limitée.**

EXÉCUTION DE L'APPLICATION PC HEALTH CHECK

Windows 11 est la dernière version de Microsoft Windows. La configuration matérielle et logicielle minimale requise doit être respectée avant la mise à niveau vers Windows 11. Microsoft a publié la configuration matérielle minimale requise :

- ¹ **Processeur** : 1 GHz ou plus rapide avec deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits ou un système sur puce (SoC) compatible
- Mémoire RAM : 4 Go
- Stockage : Périphérique de stockage de 64 Go ou plus
- Firmware du système : UEFI, compatible Secure Boot
- TPM : Module de plate-forme sécurisée (TPM) version 2.0
- Carte graphique : Compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0
- Écran : Écran haute définition (720p) dont la diagonale est supérieure à 9", 8 bits par canal de couleur
- Connexion Internet et comptes Microsoft : ² Windows 11 Édition familiale nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration de l'appareil lors de la première utilisation.

1: Pour obtenir la liste des processeurs 64 bits compatibles, voir [Configuration requise](#) pour les processeurs Windows.

2: La sortie d'un appareil de Windows 11 Famille en mode S nécessite également une connectivité Internet. Pour plus d'informations, consultez Questions [fréquentes sur Windows 10 et Windows 11 en mode S](#).

